

## TRUCOS WINDOWS 10

### Deshabilitar actualizaciones automáticas (SOLUCIÓN ENCONTRADA EL 10/02/2022)

1- <https://www.youtube.com/watch?v=aP7PBDYJH1k>

2- En regedit dacer respaldo de Equipo\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv

3- Detener servicio windows update

4- Abrir consola como admin

5- sc delete wuauserv

### Habilitar cifrado de datos de datos amoei backuper

<https://www.ubackup.com/es/windows-10/cifrar-contenidos-para-proteger-datos-esta-inhabilitado-windows-10.html>

### Deshabilitar ventana emergente volumen Chrome

Escribe "chrome://flags" (sin comillas) en la barra del navegación y busca la extensión "Hardware Media Key Handling" para deshabilitarla. Reinicia Google Chrome.

<https://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/all/recuadro-de-chromeexe-al-subir-o-bajar-volumen/ac2bc893-f8ee-472b-85bb-4ea2f3b91329#LastReply>

### Si no se conecta a red wifi:

Configuración + Internet y Redes + Wifi + Cambiar Opciones de Adaptador + Propiedades de la conexión Wifi + Desactivar ipv6

### Redimensionar varias imágenes:

Explicación: <https://www.adslzone.net/windows-10/redimensionar-imagenes-fotos>

Descargar esto: [https://download.cnet.com/Image-Resizer-for-Windows/3000-12511\\_4-75937402.html](https://download.cnet.com/Image-Resizer-for-Windows/3000-12511_4-75937402.html)

### Impresoras compartidas en Windows 10 esta solución funcionó:

<https://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/all/problema-impresoras-compartidas-con-windows-10/8879cced-62a8-458f-894c-998395a1b8be>

Solución proporcionada por Dante Martino

Intenta seguir este método de resolución a través del registro, con cuidado, para deshabilitar el cifrado RPC de la cola de impresión:

1. Pulsa las teclas Windows+R
2. En la casilla Abrir escribe "regedit" (sin comillas) y pulsa Intro. Se abrirá el editor del registro.
3. Localiza la siguiente clave:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print


4. Haz clic con el botón derecho en la carpeta Print y seleccione Nuevo > valor DWORD-32 bits
5. Asigna al nuevo valor el nombre RpcAuthnLevelPrivacyEnabled (fíjate bien en todas las letras)
6. Haz doble clic en el nuevo valor creado y lo estableces en 0 (cero)  
Fíjate en la imagen de abajo!

7. Cierra el editor del registro y REINICIA el sistema.

Este ajuste debes hacerlo tanto en el equipo anfitrión (donde está instalada originalmente la impresora), como en los equipos cliente.

Comentanos si se ha solucionado.

Nota: Se pueden producir problemas graves si se modifica el Registro incorrectamente utilizando el Editor del Registro o cualquier otro método. Estos problemas pueden requerir que se reinstale de nuevo el sistema operativo. Modifica el Registro bajo tu propia responsabilidad.



LIBERADOR DE ESPACIO WINDOWS 10 / Disk Cleanup :

Razones para no usar Ccleaner: <https://www.periodismo.com/2018/08/17/por-que-deberias-dejar-de-usar-ccleaner-ya-mismo/>

## Instalar Windows 11 Home con cuenta local

<https://www.softzone.es/windows/como-se-hace/instala-windows-11-home-internet-cuenta-microsoft/>

En ventana en la que pide conexión a internet

Shift + F10

En consola escribir: oobe\bypassnro

## Teclado Inglés.

### Correcta configuración para idioma español.

- 1) Se debe configurar sólo el teclado Inglés (no configurar distribuciones adicionales)
- 2) El idioma del sistema operativo debe ser sólo Español (Argentina)
- 3) Entonces la distribución de teclado debe quedar así: Inglés con idioma español.
- 4) Caracteres que se tendrán que escribir con combinaciones de Alt:

ñ: Alt+164

Ñ: Alt+165

¡: Alt+173

¿: Alt+168

Código ascii: <https://elcodigoascii.com.ar/codigos-ascii/arroba-codigo-ascii-64.html>

de uso frecuente

( idioma español )

ñalt + 164

Ñalt + 165

@alt + 64

{alt + 168

?alt + 63

;alt + 173

!alt + 33

:alt + 58

/alt + 47

\alt + 92

## **Teclado Lenovo NO funciona / Notebook Lenovo no reconoce teclado**

1- Desconectar de la corriente

2- Apretar Fn+S+V.

3- Después de unos segundos apretar el botón de encendido unos segundos (manteniendo apretado la combinación del paso 2)

4- Apretar durante 60 seg el botón de encendido

5- Enchufar notebook y esperar 60 segundos

6- Encender notebook

7- Si no funciona, apagar y volver a encender

<https://www.youtube.com/watch?v=MP4r7geA8ZU>